



送信状態一覧

伝送期間中

送信状態	内容
待ち	国保連合会へ送信中
到達完了	国保連合会の電子請求受付システムに到達し、アダプタサーバーへ送信待ち状態
連合会到達	国保連合会のアダプタサーバーへ格納された状態
受付中	国保連合会の本サーバーへ格納され、「事前チェック」「受付チェック」「外部チェック」待ち状態
受付完了	国保連合会の本サーバーにて、「事前チェック」「受付チェック」「外部チェック」が完了した状態

エラー

送信状態	内容
到達エラー	請求ファイル内容にエラーが発見され、国保連電子請求受付システムで受け付けられなかった状態 ※伝送ファイルは国保連に届いていません
様式エラー有	国保連合会本サーバーでの事前チェックで、請求ファイルに部分的なエラーが発見された状態 ※伝送ファイルは国保連に届いており、エラー箇所以外は審査対象となります
請求情報チェックエラー	国保連合会本サーバーでの事前チェックで、請求ファイルに異常が発見された状態 ※伝送ファイルは国保連に届いていますが、審査対象にはならないため、内容確認の上再請求が必要です。
伝送エラー	国保連合会本サーバーでの受付チェックで、請求ファイルに部分的なエラーが発見された状態 ※伝送ファイルは国保連に届いていますが、審査対象にはならないため、内容確認の上再請求が必要です。
外部エラー	国保連合会本サーバーでの外部チェックで、請求ファイルに部分的なエラーが発見された状態 ※伝送ファイルは国保連に届いていますが、審査対象にはならないため、内容確認の上再請求が必要です。

取消

送信状態	内容
取消依頼	国保連合会へ、伝送ファイルの取消処理を依頼した状態
取消中	国保連合会にて、伝送ファイルの取消処理が行われている状態
取消完了	国保連合会にて、伝送ファイル取消処理が完了した状態
取消失敗	国保連合会にて、伝送ファイル取消処理が失敗した状態

伝送期間外

送信状態	内容
送信完了	受付完了後、請求データが本サーバーから審査支払システムへと移行された状態
返戻通知処理完了	返戻通知等が受信可能となり、国保連合会が支払通知書を作成している状態 ※返戻通知が送られているとは限りません。送られた場合に受信が可能という状態です。 ※必ず返戻があるわけではございません。返戻がある場合のみ、国保連より送信されます。
支払通知処理完了	支払通知等が受信可能となった状態 ※支払通知が送られているとは限りません。送られた場合に受信が可能という状態です。
完了	伝送受付～審査～通知までの全ての工程が完了している状態



送信状態フローチャート

伝送期間中

！
 取消依頼後に
 伝送ファイルを再登録する際は、
 送信状態が必ず「取消完了」
 になっていることを確認してから
 行ってください。

⊖ = 取消依頼可能な状態

「取消」ボタン押下

取消依頼

取消中

取消完了

取消失敗

伝送ファイル登録

待ち

到達完了

連合会到達

受付中

受付完了

送信完了

返戻通知処理完了

支払通知処理完了

完了

💡
 伝送期間中の状態は、
 「受付完了」となっていれば
 正常に完了しています。

到達エラー

請求情報チェックエラー

伝送エラー

外部エラー

様式エラー有

エラー箇所以外は審査対象、
 エラー箇所は返戻となります。

伝送期間外

！
 「送信完了」以降は、
 けあ蔵から国保連へ
 取消依頼が行えなくなります。

！
 一部の都道府県では、
 伝送期間中であっても随時、
 審査支払システムへ請求情報が
 移行する場合がございます。
 その際の送信状態は、
 「送信完了」となります。

